




2

a •



4 /69 図 4







(	102: 入力チェック プログラム	1	104:ソート	70974	107:マッチング		109: 結果出力	プログラム
IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正一入力チェック.	END PROGRAM.	IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正―ソート.	END PROGRAM.	IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正―マッチング更新.	END PROGRAM.	IDENTIFICATION DIVISION. PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正―結果出力.	END PROGRAM.	


ファイル名:ZMIN. CBL

/ 100:コボルプログラム







10 /69 図 10




11 /69 図 11






13 /69 図 13




14 /69 図 14

. -




位置	抽出する要素	変換先の位置	抽出時の特定のしかた	構造、構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
番号					
抽出元:見	: 見出し部				
(1-1)	プログラム名	クラス名	PROGRAM-ID 段落から	・入力・チェックプログラムの	
			<b>推</b> 击	接辞をUIクラスの接辞に置換	
		類境部		・FILEクラスの接辞を付加	
		FILEクラスに対するリ		・外部名は命名規則に従って	
		ポジトリ指定の内部名		FILEクラスのファイル名を挿	
				スする	
		クラス終わり見出し	n n	・クラス名と同じ	
抽出元:小	夕部				
(1.2)	トランザクショ	クラス変数→WS節	トランザクション・ファ		画面からの入力をレコードの形式
	ン・アコードの紀線		イルの接辞が付いている		にしてFILEクラスに送る.
抽出元:手続き部	・続き部 → 変換先:UIクラ	ス、クラスメソッド、	入力チェックメソッド		
(1.4)	主処理	入力チェックメソッドの	前処理により既知	a. 774 NOOPEN, CLOSE	a. UIクラスでは入力は画面から
		手続き部		文を消す.	行い、チェック済みレコードは
				b. 変換処理コントロールへの	FILEクラスに出力する.
				PERFORM文から繰り返しの	b. レコードを一件しか処理しな
				指定 (UNTIL) を消す	٧٦.
				c. STOP RUN &	
				EXIT METHODに置換する	
(1.5)	変換処理コントロ	11	"	トランザクション入力への	レコードー件しか処理しないの
	11-11			PERFORM文を消す	で、次のトランザクション・レコー
					ドを入力しない
(1-6)	トランザクション	H	"	トランザクション・ファイルの	画面からの入力データが直ちにト
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			READ文をCONTINUE文に置換	ランザクション・レコードに入る
		,		する	ようになる
(1-1)	変換処理	"	"	トランザクション・レコードから	トランザクション・レコードをチ
				チェック済みトランザクショ	ェックしてデータが正しければ,
				ン・レコードへのMOVE文を消す	そのままFILEクラスに送る
(1-8)	チェック済みトラ	"	"	チェック済みトランザクション	チェックしたレコードはマッチン
	ンザクション出力			ファイルへのWRITE文を消し,	グ更新メソッドへの引数となる
				FILEクラスの、マッチング更新	
				メソッドへのINVOKE文に置き	
				換える	

位置	抽出する要素	変換先の位置	抽出時の特定のしか	構造、構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
			た		
(1-25)	伝票定義	画面表示メソッド	レポート節でTYPE	a. 伝票の行位置, 析位置を	c. 結果出力プログラムは,マ
		画面定義	DETAIL (明細項目)	画面の行位置,桁位置に対	スタレコードの項目を出力
			の伝票項目を抽出	态付ける.	するが、画面からはトラン
				b. 伝票項目のSOURCE指定	ザクションの項目を入力す
				を画面項目のTO指定に置	R
				き換える.	
				c. トランザクションレコー	
				ドに含まれるが、マスタレ	
				コードに含まれないデー	
				夕項目を元に画面項目を	
				生成する.	=



\$221 \$222 \$223 \$224
----------------------------------



\$237

\$236

S229 S230

\$238

## 図 21

#### 1.入力・チェックプログラム(変換前プログラム)

```
ファイル名: ZMIN.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正 - 入力チェック. T(1-1) → 000003 FNVIDONAENT DIVISION
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 INPUT-OUTPUT SECTION.
000005 FILE-CONTROL.
000006
        SELECT T1-在庫マスタ修正ファイル ASSIGN TO SYS010-UT-MT-S.
800000
        SELECT O1-在庫マスタ修正ファイル ASSIGN TO SYS020-DA-DK-S.
000010 DATA DIVISION.
000011 FILE SECTION.
                                     \Gamma(1-2) \rightarrow
000012 FD T1-在庫マスタ修正ファイル.
000013 01 T1-在庫マスタ修正レコード.
000014
        05 T1-処理区分
                        PIC X(1).
000015
        05 T1-商品コード
                        PIC X(6).
        05 T1-商品名
05 T1-現在庫量
000016
                         PIC X(30).
000017
                         PIC 9(7).
        05 T1-引当量
                         PIC 9(7).
000018
        05 T1-発注点
                         PIC 9(7).
000019
        05 T1-基準在庫量 PIC 9(7).
000020
000021
        05 T1-仕入先コード PIC X(5).
000022 FD O1-在庫マスタ修正ファイル.
000023 01 01-在庫マスタ修正レコード.
000024
        05 〇1-処理区分
                        PIC X(1).
        05 01-商品コード
                        PIC X(6).
000025
        05 O1-商品名
000026
                         PIC X(30).
000027
        05 O1-現在庫量
                         PIC 9(7).
        05 O1-引当量
000028
                         PIC 9(7).
000029
        05 O1-発注点
                         PIC 9(7).
        05 O1-基準在庫量 PIC 9(7).
05 O1-仕入先コード PIC X(5).
000030
000031
000036 PROCEDURE DIVISION.
                                          (1-4) \rightarrow
000037 主処理.
        OPEN INPUT T1-在庫マスタ修正ファイル
000038
000039
           OUTPUT O1-在庫マスタ修正ファイル.
000040
        PERFORM 在庫マスタ修正入力処理.
        PERFORM 変換処理コントロール
000041
000042
           UNTIL(ファイル終了フラグ = '1').
000043
        CLOSE T1-在庫マスタ修正ファイル
000044
             O1-在庫マスタ修正ファイル.
000045
        STOP RUN.
(1-5) \rightarrow
000047 変換処理コントロール.
000048
        PERFORM 変換処理.
        PERFORM 在庫マスタ修正入力処理.
000049
000051 在庫マスタ修正入力処理.
                                                   (1-6) \rightarrow
000052
        READ T1-在庫マスタ修正ファイル
           AT END MOVE '1' TO ファイル終了フラグ
000053
000054
        END-READ.
000055******************
                                                  ~(1-7) →
000056 変換処理.
        IF (T1-現在庫量 IS NUMERIC) AND
000057
000058
           (T1-引当量 IS NUMERIC)
000059
           THEN
              MOVE T1-在庫マスタ修正レコード
000060
                TO O1-在庫マスタ修正レコード
000061
000062
              PERFORM チェック済み在庫マスタ修正出力処理
000063
        END-IF.
000064*****************************
                                                  「(1~8) →
000065 チェック済み在庫マスタ修正出力処理.
       WRITE O1-在庫マスタ修正レコード.
000066
000067 END PROGRAM 在庫マスタ修正 - 入力チェック.
```

## 図 22

```
5.インターフェースクラス(中間プログラム)
ファイル名:ZMUI.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 CLASS-ID. 在庫マスタ修正 UI INHERITS CBL-BASE. (2-1) →
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 CONFIGURATION SECTION.
000005 REPOSITORY.
000006
        CLASS CBL-BASE.
        CLASS 在庫マスタ修正 FILE IS 'ZMFL'. T←(1-1)
000008 IDENTIFICATION DIVISION.
000009 CLASS-OBJECT.
000010 DATA DIVISION.
000012* クラス変数
000014 WORKING-STORAGE SECTION.
000015 01 T1-在庫マスタ修正レコード.
                                    「<del>←</del> (1-2)
000016
        05 T1-処理区分
                        PIC X(1).
        05 T1-商品コード
000017
                        PIC X(6).
                                    (2-2) \rightarrow
        05 T1-商品名
000018
                        PIC X(30).
        05 T1-現在庫量
000019
                        PIC 9(7).
000020
        05 T1-引当量
                         PIC 9(7).
000021
        05 T1-発注点
                         PIC 9(7).
        05 T1-基準在庫量 PIC 9(7).
000022
        05 T1-仕入先コード PIC X(5).
000023
000024 01 終了フラグ PIC X(1).
000025 PROCEDURE DIVISION.
000027* クラス・メソッド
000029 IDENTIFICATION DIVISION.
                                                            (2-3) \rightarrow
000030 METHOD-ID. 'displayScreen'.
000032 DATA DIVISION.
000033 SCREEN SECTION.
000034 01 在庫マスタ細目.
        05 LINE 3 COLUMN 10 VALUE '処理区分
000035
                                                (1-25)
        05 LINE 3 COLUMN 24 PIC X(1) TO T1-処理区分.
000036
        05 LINE 4 COLUMN 10 VALUE '商品コード :
000037
        05 LINE 4 COLUMN 24 PIC X(6) TO T1 - 商品コード.
000038
000039
        05 LINE 5 COLUMN 10 VALUE '商品名
        05 LINE 5 COLUMN 24 PIC X(30) TO T1-商品名.
000040
000041
        05 LINE 6 COLUMN 10 VALUE '現在庫量
        05 LINE 6 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-現在庫量.
000042
000043
        05 LINE 7 COLUMN 10 VALUE 引当量
        05 LINE 7 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-引当量.
000044
000045
        05 LINE 8 COLUMN 10 VALUE '発注点
                                      •
000046
        05 LINE 8 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-発注点.
        05 LINE 9 COLUMN 10 VALUE '基準在庫量 :_
000047
        05 LINE 9 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-基準在庫量.
000048
        05 LINE 10 COLUMN 10 VALUE '仕入先コード: ___'.
000049
        05 LINE 10 COLUMN 24 PIC X(5) TO T1-仕入先コード.
000050
000051
        05 LINE 11 COLUMN 40 VALUE '終了
        05 LINE 11 COLUMN 24 PIC X(1) TO 終了フラグ.
000052
000053 PROCEDURE DIVISION.
        DISPLAY 在庫マスタ細目.
000054
000055
        ACCEPT 在庫マスタ細目.
000056
        EXIT METHOD.
000057 END METHOD. 'displayScreen'.
000058
```

:

# 図 23

#### (5.インターフェースクラスの続き)

000059*********************************	******	T(2-4)-
000061 METHOD-ID. 'uiMain'.		}
000062***********************	******	}
000063 PROCEDURE DIVISION.		}
000064 PERFORM UNTIL (終了フラグ = '1')		
000065 INVOKE SELF 'displayScreen'		
000066 INVOKE SELF 'changeModel'		
000067 END-PERFORM.		
000068 EXIT METHOD.		
000069 END METHOD 'uiMain'.		
000070		
000071*********************************	*****	
000072 IDENTIFICATION DIVISION.		
000073 METHOD-ID. 'changeModel'.		
000074*********************************	**************************************	
000075 PROCEDURE DIVISION.	(1-4)	
000076 主処理.	(2-5)→	
000077 PERFORM 在庫マスタ修正入力処理.	(2 3)	
000078 PERFORM 変換処理コントロール	1	
000079 EXIT METHOD.	****	
000080*********************************	T (1-5)	
000081 変換処理コントロール、	$ \begin{array}{c} \uparrow \leftarrow (1-5) \\ (2-6) \rightarrow \end{array} $	
000082 PERFORM 変換処理. 000083*********************************	<u></u>	
000084 在庫マスタ修正入力処理.	T←(1-6)	
	$(2-7) \rightarrow$	
000085 CONTINUE. 000086*********************************	( '- '	
000087 変換処理.		
	T←(1-7)	
000088 IF (T1-現在庫量 IS NUMERIC) AND 000089 (T1-引当量 IS NUMERIC)	(2-8)→	
000009 (11—有当重 13 NOMERIC) 000090 THEN	(2 0)	
000090 THEN 000091 PERFORM チェック済み在庫マスタ修正出力処理		
000091 FERTORM / エクク海が住庫・ハク修正田力を発 000092 END-IF.	1	
000093*********************************		
000094 チェック済み在庫マスタ修正出力処理.	T←(1-8)	
000095 INVOKE 在庫マスタ FILE 'updateRecord'	$ \begin{array}{c} \uparrow \leftarrow (1-8) \\ (2-9) \rightarrow \end{array} $	
000096 USING T1 - 在庫マスタ修正レコード	, /	
000097 END-INVOKE.		
000098 END METHOD 'changeModel'.	1	
000099 END CLASS-OBJECT.		
000100 END CLASS 在庫マスタ修正 UI.		

## 図 24

#### 4.結果出力プログラム

```
ファイル名:ZMOT.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正 - 結果出力、
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 INPUT-OUTPUT SECTION.
000005 FILE-CONTROL.
000006
         SELECT T1-在庫マスタファイル
000007
               ASSIGN TO SYS010-DA-DK-S.
800000
         SELECT O1-出力ファイル
               ASSIGN TO SYS020-UR-LP-S.
000009
000010 DATA DIVISION.
000011 FILE SECTION.
000012 FD T1-在庫マスタファイル BLOCK CONTAINS 35 RECORDS.
000013 01 T1-在庫マスタレコード.
000014
         05 T1-商品コード PIC X(6).
000015
         05 T1-商品名
                             PIC X(30).
         05 T1-現在庫量
000016
                             PIC 9(7).
         05 T1-引当量
000017
                             PIC 9(7).
000018
         05 T1-発注点
                             PIC 9(7).
         05 T1-基準在庫量 PIC 9(7).
000019
         05 T1-仕入先コード PIC X(5).
000020
000021 FD O1-出力ファイル LABEL RECORD OMITTED
000022
                             REPORT IS 在庫マスタリスト.
000023 WORKING-STORAGE SECTION.
000024 01 ファイル終了フラグ PIC X VALUE '0'.
000025 01 W-日付 PIC X(8).
000026 REPORT SECTION.
000027 RD 在庫マスタリスト CONTROLS ARE T1-商品コード
000028
                   PAGE LIMITS 66 LINES
000029
                        HEADING 1
000030
                        FIRST DETAIL 7
000031
                        LAST DETAIL 56
                        FOOTING
000032
                                     66.
000033 01 在庫マスタ細目 TYPE IS DETAIL.
                                                            \Gamma(1-25) \rightarrow
         05 LINE NUMBER IS 4.
000034
000035
             10 COLUMN 10 PIC X(12) VALUE '商品コード: '.
000036
             10 COLUMN 22 PIC X(6) SOURCE T1-商品コード.
            LINE NUMBER IS 5.
000037
             10 COLUMN 10 PIC X(8) VALUE '商品名:'.
000038
000039
             10 COLUMN 18 PIC X(30) SOURCE T1-商品名.
000040
         05 LINE NUMBER IS 6.
000041
             10 COLUMN 10 PIC X(10) VALUE '現在庫量: '.
             10 COLUMN 20 PIC 9(7) SOURCE T1-現在庫量.
000042
000043
         05 LINE NUMBER IS 7.
             10 COLUMN 10 PIC X(8) VALUE '引当量: '.
000044
             10 COLUMN 18 PIC 9(7) SOURCE T1-引当量.
000045
000046
         05 LINE NUMBER IS 8.
000047
             10 COLUMN 10 PIC X(8) VALUE '発注点: '.
000048
             10 COLUMN 18 PIC 9(7) SOURCE T1-発注点.
         05 LINE NUMBER IS 9.
000049
             10 COLUMN 10 PIC X(12) VALUE '基準在庫量: '.
000050
             10 COLUMN 22 PIC 9(7) SOURCE T1-基準在庫量.
000051
          05 LINE NUMBER IS 10.
000052
             10 COLUMN 10 PIC X(14) VALUE '仕入先コード: '.
000053
             10 COLUMN 24 PIC X(5) SOURCE T1-仕入先コード.
000054
000055 01 TYPE IS PAGE HEADING.
000056
         05 LINE NUMBER IS 2.
             10 COLUMN 41 PIC X(18) VALUE '*** 在庫マスタ'.
000057
             10 COLUMN 60 PIC X(16) VALUE '伝票 ****'.
000058
             10 COLUMN 95 PIC X(8) SOURCE W-日付.
000059
000060 01 TYPE IS CONTROL FOOTING T1-商品コード
          NEXT GROUP NEXT PAGE.
000061
```

## 図 25

#### (4.結果出力プログラムの続き)

END-READ.

000084 END PROGRAM 在庫マスタ修正 一結果出力.

000083

```
000062 PROCEDURE DIVISION.
000063 主処理.
       OPEN INPUT T1-在庫マスタファイル
000064
          OUTPUT O1-出力ファイル.
000065
       MOVE CURRENT-DATE TO W-目付.
000066
000067
       INITIATE 在庫マスタリスト.
       PERFORM 在庫マスタファイル入力処理.
000068
       PERFORM 報告書作成コントロール
000069
         UNTIL (ファイル終了フラグ = '1').
000070
       TERMINATE 在庫マスタリスト.
000071
       CLOSE T1-在庫マスタファイル
000072
            O1-出力ファイル.
000073
000074
       STOP RUN.
000075***********************
000076 報告書作成コントロール.
000077
       GENERATE 在庫マスタ細目.
000078
       PERFORM 在庫マスタファイル入力処理.
000079******************
000080 在庫マスタファイル入力処理.
       READ T1-在庫マスタファイル
000081
         AT END MOVE '1' TO ファイル終了フラグ
000082
```

位置番号	抽出する要素	変換先の位置	抽出時の特定のしかた	構造、構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
抽出元:見出し部	出し部				
(1-10)	プログラム名	<b>クラス名</b>	PROGRAM-ID段落から 抽出	マッチングプログラムの接辞を ファイルクラスの接辞に置換	
		クラス終わり見出し	<i>H</i>	//	
抽出元:環境部	竞部				
(1-11)	旧マスタファイル のSEI BCTや	環境部	ファイル命名規則から a. 旧マスタ・ファイルの名	a. ORGANIZATION指定を INDEXED (索引編成) にする	
	\1000000000000000000000000000000000000		前を判断, SELECT文を b.	b. ACCESS RANDOM指定を付	,
			<b>#</b> 用	加する. c. RECORD KEY指定を付加す	
				ю́.	
由田元:デー	-夕部				
(1-13)	旧マスタ・レコー	クラス変数→ファイル節	命名規則から旧マスタ		
	<b>ド定義</b>		ファイルの名前を判断		
(1-12)	トランザクション	マッチング更新メソッド	命名規則からトランザ		ファイルからREADだったのが,
	・レコード定義	部LINKAGE節	クション・ファイルの名		メソッドへの引数になる
			前を判断		***************************************
		マッチング更新メソッド	"	レコード名だけを挿入	トランザクション・レコードを引
		→手続き部見出しの			数として使う
		USING指定			
(1-14)	フラグ項目	メンジド	WS節のデータをそのま		マッチング更新プログラムが持っ
		→データ部WS節	ま描出		ていたロジック (トランザクショ
					ン・レコードとマスタ・レコードを
					入力, キーの比較)をそのまま活
					用するので, フラグ項目も必要に
					なる

W+ (31 1)		シーンでは田太子州・丁一	は、一般を開かって開発	ハージャギ・バー・シャオ250 5つ 中Ndao	
(1-19)	王必理	マッナンク史教×ソット の手続き部	がメソット 即処理により収別	a. UPENXとLLONEXから、トフンサクション、新マスタ・ファイルの指定を消す.旧マスタファイルのOPENモードを1-0に変える. b. 更新コントロール処理へのPERFORM文から、繰り返しの指定(UNTIL)を消す. c. STOP RUN文を EXIT METHOD文に変える.	a. トンンサクションは51数として人力する. マスタ・ファイルはREADもWITEも同一のファイルに対して行う. b. レコード一件しか処理しない
(1-16)	更新コントロール	ı	n	トランザクション・キーとマスタ・キーが一致しな い場合にマスタ処理を呼び出すPERFORM文を消す.	マスタ・レコードを一件しか処理しないので、マスタの理 (次のマスタ・レコードを準備する) は要らなくなる
(1-17)	合致処理	u	ı	トランザクション入力への PERFORM文を消す	トランザクション・レコードを一件しか処理しないので、次のトランザクションを準備する処理を呼び出さない
	本のイザクション処理 (1900年) (1	ョン処 <i>"</i> 空地加盟、24世出1 マネの土土権コ		新マスタ出力へのPERFORM文を,追加新マスタ出力 処理へのPERFORM文に置き換える	バッチ処理(順ファイル)では 更新も追加もmIIEだったが、 一件別処理(索引ファイル)では追加:mIIE、 更新:REMIIEで分ける必要がある
•	(170)				
(1-21)	新マスタ出力	u .	"	RRJTE文をREFRITEに変える. 節の名前を追加新マスタ出力処理に変える.	(22) と同じ
(1-22)	削除処理	n T	"	旧マスタ入力へのPERFORM文を消して,マスタ・レコードのDELETE文に置き換える.	バッチ処理: 旧マスタレコード入力→削除なら新マスタに出力せず(はじく)次のマスタレコードを入力 ↓ 一件別処理: マスタレコード入力→削除ならそのレコードを DLLETで文にかける
(1-23)	トランザクション入力		u.	a. READ文を消す. b. トランザクション・レコードのキーからMOVE しているMOVE文だけ抽出して変換先に挿入する	a. トランザクションはメソッドの引数として入 カする. b. マスタ・キーとマッチングするロジックに必 要な部分だけ抽出する. それ以外のファイル終 了判定などは要らない.
(1-24, 旧	(1-24, 旧マスタ入力) は抽出してそのまま挿入	そのまま挿入			

28 /69 **28** 28

位置	抽出する要素	変換先の位置	抽出時の特定の	抽出時の特定の 構造,構文上の変換	この曲出・数様の
番号			しかた		理由づけ
(1-9)	(1-9) 手続き部	環境部	単純検索	トランザクション・レコード	
	SORTXO	旧マスタファイルの		の接辞を旧マスタ・レコード	
	ASCENDING	SELECT文, レコード		の接辞に変える	
	指定にあるデ	キー指定			
	一夕項目名				

## 図 29

#### 3.マッチング更新プログラム(変換前プログラム)

```
プログラム名:ZMUP.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正 - マッチング更新.
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 INPUT-OUTPUT SECTION.
000005 FILE-CONTROL.
          SELECT T1-在庫マスタ修正ファイル
000006
                ASSIGN TO SYS010-DA-DK-S
000007
                ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL
800000
          SELECT M1-在庫マスタファイル
                                              (1-11) \rightarrow
000009
                ASSIGN TO SYS030-DA-DK-S
000010
                ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL
000011
          SELECT M2-在庫マスタファイル
000012
000013
                ASSIGN TO SYS031-DA-DK-S
                ORGANIZATION LINE SEQUENTIAL.
000014
000015 DATA DIVISION.
000016 FILE SECTION.
         T1-在庫 マスタ修 正ファイル.
000017 FD
                                           (1-12) \rightarrow
         T1-在庫マスタ修正レコード.
000018 01
                             PIC X(1).
             T1-処理区分
000019
          05
             88 T1-追加 VALUE'1'.
000020
                T1-更新 VALUE '2'.
             88
000021
             88 T1-削除 VALUE '9'.
000022
             T1-商品コード
000023
          05
                             PIC X(6).
             T1-商品名
                             PIC X(30).
000024
          05
             T1-現在庫量
                             PIC 9(7).
000025
          05
             T1-引当量
                             PIC 9(7).
000026
          05
000027
          05
             T1-発注点
                             PIC 9(7).
             T1-基準在庫量
                             PIC 9(7).
000028
          05
             T1- 仕入先コード PIC X(5).
000029
          05
000030 FD
          M1-在庫マスタファイル.
                                           (1-13) \rightarrow
         M1-在庫マスタレコード.
000031 01
             M1-商品コード
000032
          05
                             PIC X(6).
             M1-商品名
                              PIC X(30).
          05
000033
                              PIC 9(7).
             M1-現在庫量
000034
          05
             M1-引当量
                              PIC 9(7).
          05
000035
             M1-発注点
                              PIC 9(7).
          05
000036
             M1-基準在庫量
                              PIC 9(7).
000037
          05
             M1- 仕入 先コード PIC X(5).
          05
000038
000039 FD
          M2-在庫マスタファイル.
000040 01
          M2-在庫マスタレコード.
             M2ー商品コード
                             PIC X(6).
000041
          05
             M 2 - 商品名
                              PIC X(30).
000042
          05
             M2-現在庫量
                              PIC 9(7).
          05
000043
                              PIC 9(7).
          05
             M2-引当量
000044
          05
             M2-発注点
                              PIC 9(7).
000045
             M2-基準在庫量
                              PIC 9(7).
000046
          05
             M2-仕入先コード PIC X(5).
000047
```

:

## 図 30

#### (3.マッチング更新プログラムの続き(1))

```
000048
000049 WORKING-STORAGE SECTION.
000050 01 作業領域.
                                                   (1-14) →
        05 Wートランザクションキー PIC X(6) VALUE LOW-VALUE.
000051
        05 W-マスタキー PIC X(6).
000052
000053 01 フラグ.
000054
        05 ファイル終了フラグ1 PIC X VALUE '0'.
000055
        05 ファイル終了フラグ2 PIC X VALUE '0'.
000056
        05 処理終了フラグ PIC X VALUE '0'.
000057
000058 PROCEDURE DIVISION.
                                                         (1-15)→
000059 主処理.
        OPEN INPUT T1-在庫マスタ修正ファイル
000060
000061
                M1-在庫マスタファイル
000062
           OUTPUT M2-在庫マスタファイル.
000063
        PERFORM 在庫マスタ修正入力処理.
000064
        PERFORM 旧在庫マスタ入力処理.
000065
        PERFORM 更新コントロール処理
000066
              UNTIL (処理終了フラグ = '1').
000067
        CLOSE T1-在庫マスタ修正ファイル
             M1-在庫マスタファイル
000068
             M2-在庫マスタファイル.
000069
        STOP RUN.
000070
000071***************************
                                                         (1-16) \rightarrow
000072 更新コントロール処理.
000073
        IF (Wートランザクションキー = Wーマスタキー)
000074
           THEN
000075
              PERFORM 合致処理
000076
              IF (Wートランザクションキー > Wーマスタキー)
000077
000078
                  THEN
000079
                     PERFORM マスタ処理
080000
                 ELSE
                     PERFORM トランザクション処理
000081
000082
              END-IF
000083
        END-IF.
000084***********************
                                                         (1-17) \rightarrow
000085 合致処理.
000086
        IF (Wートランザクションキー = HIGH-VALUE)
000087
           THEN
              MOVE '1' TO 処理終了フラグ
880000
           ELSE
000089
              EVALUATE T1-处理区分
000090
000091
                  WHEN T1-更新
                     PERFORM 更新処理
000092
                     PERFORM 新在庫マスタ出力処理
000093
000094
                     PERFORM 旧在庫マスタ入力処理
                  WHEN T1-削除
000095
                     PERFORM 削除処理
000096
000097
               END-EVALUATE
               PERFORM 在庫マスタ修正入力処理
000098
000099
        END-IF.
000100****************************
```

:

## 図 31

#### (3.マッチング更新プログラムの続き(2)) 000101 マスタ処理. MOVE M1-在庫マスタレコード 000102 000103 TO M2-在庫マスタレコード. 000104 PERFORM 新在庫マスタ出力処理. 000105 PERFORM 旧在庫マスタ入力処理. 000107 トランザクション処理. (1-18)→ IF T1ー追加 000108 000109 THEN 000110 PERFORM 追加処理 000111 PERFORM 新在庫マスタ出力処理. 000112 END-IF. PERFORM 在庫マスタ修正入力処理. 000113 000114\* $(1-19) \rightarrow$ 000115 更新処理. MOVE T1-商品名 TO M2-商品名. 000116 MOVE T1-現在庫量 TO M2-現在庫量. 000117 000118 MOVE T1-引当量 TO M2-引当量. MOVE T1-発注点 TO M2-発注点. MOVE T1-基準在庫量 TO M2-基準在庫量. 000119 000120 MOVE T1-仕入先コード TO M2-仕入先コード. 000121 000122\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* $(1-20) \rightarrow$ 000123 追加処理. 000124 MOVE T1-商品コード TO M2-商品コード. MOVE T1-商品名 MOVE T1-現在庫量 000125 TO M2-商品名. TO M2-現在庫量. 000126 MOVE T1-引当量 TO M2-引当量. 000127 MOVE T1-発注点 TO M2-発注点. 000128 MOVE T1-基準在庫量 TO M2-基準在庫量. 000129 MOVE T1-仕入先コード TO M2-仕入先コード. 000130 000131\* $(1-21) \rightarrow$ 000132 新在庫マスタ出力処理. WRITE M2-在庫マスタレコード 000133 INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ. 000135\* $(1-22) \rightarrow$ 000136 削除処理. PERFORM 旧在庫マスタ入力処理. 000137 000139 在庫マスタ修正入力処理. $(1-23) \rightarrow$ 000140 READ T1-在庫マスタ修正ファイル 000141 AT END MOVE '1' TO ファイル終了フラグ1 000142 END-READ. 000143 IF (ファイル終了フラグ1 = '1') 000144 THEN 000145 MOVE HIGH-VALUE TO Wートランザクションキー 000146 MOVE T1-商品コード 000147 000148 TO Wートランザクションキー 000149 END-IF. $(1-24) \rightarrow$ 000151 旧在庫マスタ入力処理. 000152 READ M1-在庫マスタファイル AT END MOVE '1' TO ファイル終了フラグ2 000153 END-READ. 000154 IF (ファイル終了フラグ2 = '1') 000155 000156 THEN 000157 MOVE HIGH-VALUE TO Wーマスタキー 000158 ELSE 000159 MOVE M1-商品コード TO Wーマスタキー END-IF. 000161 END PROGRAM 在庫マスタ修正ーマッチング更新.

## 図 32

## 2.ソートプログラム(変換前プログラム)

```
ファイル名: ZMSR.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 PROGRAM-ID. 在庫マスタ修正-ソート.
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 INPUT-OUTPUT SECTION.
000005 FILE-CONTROL.
000006
         SELECT T1-在庫マスタ修正ファイル
000007
               ASSIGN TO SYS010-UT-MT-S.
         SELECT O1-在庫マスタ修正ファイル
800000
               ASSIGN TO SYS020-DA-DK-S.
000009
000010
         SELECT S1-中間ファイル
               ASSIGN TO WORK001.
000011
000012 DATA DIVISION.
000013 FILE SECTION.
000014 FD T1-在庫マスタ修正ファイル.
000015 01 PIC X(70)
000016 FD O1-在庫マスタ修正ファイル.
000017 01 PIC X(70).
000018 SD
        S1ー中間ファイル.
        S1-中間ファイルレコード.
000019 01
000020
         05 S1-処理区分
                            PIC X(1).
           S1-商品コード
                           PIC X(6).
000021
         05
000022
         05 S1-商品名
                            PIC X(30).
000023
         05 S1-現在庫量
                            PIC 9(7).
         05 S1-引当量
                            PIC 9(7).
000024
         05 S1-発注点
                            PIC 9(7).
000025
000026
         05
            S1-基準在庫量
                            PIC 9(7).
000027
         05 S1-仕入先コード PIC X(5).
000028 PROCEDURE DIVISION.
         SORT 中間ファイル
000029
000030
             ON ASCENDING KEY S1-商品コード
             USING T1-在庫マスタ修正ファイル
000031
             GIVING O1-在庫マスタ修正ファイル.
000032
000033
         STÓP RUN.
000034 END PROGRAM 在庫マスタ修正ーソート.
```

## 図 33

#### 6.ファイルクラス(中間プログラム)

, .

```
ファイル名: ZMFL.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
                                             ← (1-10)
000002 CLASS-ID. 在庫マスタ修正 FILE INHERITS CBL-BASE.
                                            (2-10)→
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 CONFIGURATION SECTION.
000005 REPOSITORY.
000006
       CLASS CBL-BASE.
000007 INPUT-OUTPUT SECTION.
000008 FILE-CONTROL.
000009
        SELECT M1-在庫マスタファイル
                                        ← (1-9)
             ASSIGN TO SYS030-DA-DK-I
000010
000011
             ORGANIZATION INDEXED
                                        (2-11) \rightarrow
000012
             ACCESS RANDOM
             RECORD KEY M1-商品コード.
000013
000014
000015 IDENTIFICATION DIVISION.
000016 CLASS-OBJECT.
000017 DATA DIVISION.
000019* クラス変数
000021 FILE SECTION.
                                       ← (1-13)
000022 FD M1-在庫マスタファイル.
000023 01 M1-在庫マスタレコード.
                                       (2-12) \rightarrow
000024
        05 M1-商品コード
                       PIC X(6).
000025
        05 M1-商品名
                         PIC X(30).
000026
        05 M1-現在庫量
                         PIC S9(7).
        05 M1-引当量
000027
                         PIC S9(7).
        05 M1-発注点
05 M1-基準在庫量
                         PIC S9(7).
000028
000029
                         PIC S9(7).
        05 M1-仕入先コード PIC X(5).
000030
000031
000032 PROCEDURE DIVISION.
000034* クラス・メソッド
                                                                     T(2-14) \rightarrow
000036 IDENTIFICATION DIVISION.
000037 METHOD-ID, 'updateRecord',
000039 DATA DIVISION.
000040 LINKAGE SECTION.
                                     [← (1-12)
000041 01 T1-在庫マスタ修正レコード.
        05 T1-处理区分 PIC X(1
88 T1-追加 VALUE '1'.
                        PIC X(1).
000042
                                      (2-13) \rightarrow
000043
000044
           88 T1-更新 VALUE '2'.
           88 T1-削除 VALUE '9'.
000045
        05 T1-商品コード
000046
                        PIC X(6).
        05 T1-商品名
000047
                        PIC X(30).
000048
        05 T1-現在庫量
                        PIC 9(7).
000049
        05 T1-引当量
                        PIC 9(7).
000050
        05 T1-発注点
                        PIC 9(7).
000051
        05 T1-基準在庫量 PIC 9(7).
        05 T1-仕入先コード PIC X(5).
000052
000054 WORKING-STORAGE SECTION.
                                                      ← (1-14)
000055 01 作業領域.
000056
        05 Wートランザクションキー PIC X(6) VALUE LOW-VALUE.
        05 W-マスタキー PIC X(6).
000057
       フラグ.
000058 01
000059
        05 ファイル終了フラグ1 PIC X VALUE '0'.
        05 ファイル終了フラグ2 PIC X VALUE '0'.
000060
        05 処理終了フラグ PIC X VALUE '0'.
000061
000062
                                                  T← (1-12)
000063 PROCEDURE DIVISION USING T1-在庫マスタ修正レコード.
000064 主処理.
                                                      ← (1-15)
        OPEN I-O M1-在庫マスタファイル.
000065
        PERFORM 在庫マスタ修正入力処理.
000066
        PERFORM 旧在庫マスタ入力処理.
000067
        PERFORM 更新コントロール処理.
000068
        CLOSE M1-在庫マスタファイル.
000069
        EXIT METHOD.
000070
```


## 図 34


#### (6.ファイルクラスの続き)


. -

```
(2-14 つづき)→
000071*************
                                                        ← (1-16)
000072 更新コントロール処理.
        IF (W-トランザクションキー = W-マスタキー)
000073
           THEN
000074
000075
             PERFORM 合致処理
000076
           ELSE
000077
             PERFORM トランザクション処理
        END-IF.
000078
000079*********
                                                       T<del>←</del> (1-17)
000080 合致処理.
000081
        IF (W-トランザクションキー = HIGH-VALUE)
000082
           THEN
000083
              MOVE '1' TO 処理終了フラグ
000084
           ELSE
              EVALUATE T1-处理区分
WHEN T1-更新
000085
000086
                   PERFORM 更新処理
PERFORM 新在庫マスタ出力処理
000087
000088
                 WHEN T1-削除
000089
000090
                   PERFORM 削除処理
              END-EVALUATE
000091
000092
000093*********
                                                        ← (1~18)
000094 トランザクション処理.
000095
        IF T1-追加
000096
          THEN
000097
             PERFORM 迫加処理
             PERFORM 追加新在庫マスタ出力処理.
000098
000099
        END-IF.
[← (1-19)
000101 更新処理.
        MOVE T1-商品名
MOVE T1-現在庫量
                          TO M1-商品名
000102
000103
                          TO M1-現在庫量.
        MOVE T1-引当量
                          TO M1-引当量.
000104
        MOVE T1-発注点
                          TO M1-発注点.
000105
        MOVE T1-基準在庫量
                          TO M1-基準在庫量.
000106
        MOVE T1-仕入先コード TO M1-仕入先コード.
000107
000108***********
000109 追加処理.
                                                         ← (1-20)
000110
        MOVE T1-商品コード
                         TO M1-商品コード.
        MOVE T1-商品名
MOVE T1-現在庫量
                          TO M1-商品名.
TO M1-現在庫量.
000111
000112
        MOVE T1-引当量
                          TO M1-引当量.
000113
        MOVE T1-発注点
                          TO M1-発注点
000114
        MOVE T1-基準在庫量
                          TO M1-基準在庫量.
000115
        MOVE T1-仕入先コード TO M1-仕入先コード.
000116
000118 追加新在庫マスタ出力処理.
                                                         ← (1-21)
        WRITE M1-在庫マスタレコード
000119
          INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ.
000120
000121*******************************
000122 新在庫マスタ出力処理.
                                                         ← (1-21)
        REWRITE M1-在庫マスタレコード
INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ.
000123
000124
000125******************************
                                                         ← (1-22)
000126 削除処理.
        DELETE M1-在庫マスタレコード
000127
          INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ.
000128
000130 在庫マスタ修正入力処理.
        MOVE T1-商品コード
000131
000132
         TO Wートランザクションキー M1-商品コード
                                                    ******<sup>±</sup>*** (1-24)
000133***********
000134 旧在庫マスタ入力処理.
000135
        READ M1-在庫マスタファイル
INVALID MOVE '1' TO ファイル終 アフラグ2.
IF (ファイル終 アフラグ2 = '1')
000136
000137
000138
           THEN
              MOVE HIGH-VALUE TO Wーマスタキー
000139
000140
           ELSE
              MOVE M1-商品コード TO Wーマスタキー
000141
        END-IF.
000142
000143 END METHOD 'updateRecord'.
000144 END CLASS-OBJECT.
                                  (1-10)
000145 END CLASS 在庫マスタ修正 FILE.
```

35 /69 図 35







番号	抽出する要素	変換先の位置	構造,構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
由田沢	抽出元:UI, クラス見出し部	34		
(2-1)	(2-1) クラス名	クラス名         環境部         Controller クラスに対する         リポジトリ指定の内部名         クラス終わり見出し	View クラスの接辞を付加・Controller クラス名の接辞を付加・外部名は命名規則に従いController クラスのファイル名を 挿入する.View クラスの接辞を付加	
抽出元	抽出元:UI, クラス変数			
(2-2)	(2-2) トランザクシ ョン・ レコードと, 終了フラグ	インスタンス変数→WS 節	データ項目に PROPERTY 指定を付加	画面からの入力をレコードの形式に格納する. あとで Model クラスからこのレコードを参照できるように PROPERTY 指定を付加しておく.
抽出元	抽出元:UI, クラス・メソッド	• 4		
(2-3)	画面表示 メソッド	インスタンス・メソッド		

番号	抽出する要素	変換先の位置	構造、構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
抽出元:	抽出元:UI, クラス見出し部	8		
(2-1)	クラス名	クラス各	Controller クラスの接辞を付加	
		環境部	・View クラスの接辞を付加	
		View クラスに対するリポジト	・外部名は命名規則に従い View	
		リ指定の内部名	クラスのファイル名を挿入	
		Model クラスに対するリポジ	・Modelクラスの接辞を付加	
		トリ指定の内部名	・外部名は命名規則に従い Model クラス	
			のファイル名を挿入	
		クラス終わり見出し	Controllerクラスの接辞を付加	
曲田元:	抽出元:UI, クラス変数			
(2-4)	UI メイン・メ	インスタンス・メソッド→UI a.	a. 画面表示メソッドへの INVOKE 文	画面表示メソッドは View クラス,
	ソッド→手続	メイン・メンッド→手続き部	呼び出し先クラス指定:	チェックメソッドは Model クラス
	を発		View クラスへの参照項目の名前に	のインスタンスが持つようになる
			変える	ので,呼び出し先を変える.
			b. チェックメソッドへの INVOKE 文	
			呼び出し先クラス指定:	
			Model クラスへの参照項目の名前に	
			変える	

番号	抽出する要素	変換先の位置	構造, 構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
抽出元	抽出元:UI,クラス見出し部	部		
(2-1)	クラス名	クラス名	Model クラスの接辞を付加	
		環境部	・View クラスの接辞を付加	
		View クラスに対するリポジ	・外部名は命名規則に従い View	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	トリ指定の内部名	クラスのファイル名を挿入	
٠		Session クラスに対するリポ	· Session クラスの接辞を付加	
		ジトリ指定の内部名	・外部名は命名規則に従い Session	
			クラスのファイル名を挿入	
		クラス終わり見出し	Model クラスの接辞を付加	
抽出元	抽出元:UI,クラス変数			
(2-2)	トランザク	インスタンス変数		
	ション・フロ			
	ا بر			
抽出元	抽出元:UI, クラス・メソッド, マッチ	ド, マッチング更新メソッド → 変れ	-ング更新メソッド → 変換先:Model, インスタンス・メソッド, マッチング更新メソッド	トング更新メソッド
(3)	(2-5, 主処理), (5	(2.6, 変換処理コントロール), (	変換処理コントロール), (2.8, 変換処理) は抽出してそのまま挿入	挿入
(2-7)	トランザク		View クラス, View データ取得メ	View クラス, View データ取得メ Model クラスは, View クラスから
	ション入力		ソッドへの INVOKE 文	入力データを取得してチェックを行
				. خ
(6-5)	チェック済		a. Session クラス, 初期化メソッ	チェック済みトランザクションは、
	みトランザ		ドへの INVOKE 文を生成	Session クラスに送る.
	クション出		b. Session クラス, トランザクシ	
	力	-	ョンチェック・メソッドへの	
			INVOKE X	

#### 図 41

#### 7.ビュークラス(最終プログラム) ファイル名:ZMVI.CBL 000001 IDENTIFICATION DIVISION. 000003 ENVIRONMENT DIVISION. 000004 CONFIGURATION SECTION. 000005 REPOSITORY. 000006 CLASS CBL-BASE. CLASS 在庫マスタ修正 controller IS 'ZMCN'. T←(2-1) 000007 000008 000009 IDENTIFICATION DIVISION. 000010 CLASS-OBJECT. 000011 PROCEDURE DIVISION. 000012\* 000013\* クラス・メソッド 000015 IDENTIFICATION DIVISION. 000016 METHOD-ID. 'create'. 000017\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 000018 DATA DIVISION. 000019 WORKING-STORAGE SECTION. 000020 01 W-在庫マスタ修正 view OBJECT REFERENCE SELF. 000021 PROCEDURE DIVISION. 000022 INVOKE SELF 'CBL-NEW' 000023 RETURNING W-在庫マスタ修正 view. 000024 INVOKE 在庫マスタ修正 controller 'create' 000025 USING Wー在庫マスタ修正 view. EXIT METHOD. 000026 000027 END METHOD 'create'. 000028 END CLASS-OBJECT. 000029 000030 IDENTIFICATION DIVISION. 000031 OBJECT. 000032 DATA DIVISION. 000034\* インスタンス変数 000036 WORKING-STORAGE SECTION. 000037 01 T1-在庫マスタ修正レコード. ←(2-2) 05 T1-処理区分 PIC X(1) PROPERTY NO SET. 000038 000039 05 T1-商品コード PIC X(6) PROPERTY NO SET. 000040 05 T1-商品名 PIC X(30) PROPERTY NO SET. 05 T1-現在庫量 PIC 9(7) PROPERTY NO SET. 000041 05 T1-引当量 000042 PIC 9(7) PROPERTY NO SET. 000043 05 T1-発注点 PIC 9(7) PROPERTY NO SET.

:

000046 01 終了フラグ PIC X(1) PROPERTY NO SET.

05 T1-基準在庫量 PIC 9(7) PROPERTY NO SET. 05 T1-仕入先コード PIC X(5) PROPERTY NO SET.

000044

000045

## 図 42

#### (7.ビュークラスの続き)

```
000047 PROCEDURE DIVISION.
000048*****************************
000049* インスタンス・メソッド
000050**************************
000051 IDENTIFICATION DIVISION.
000052 METHOD-ID. 'displayScreen'.
← (2-3)
000054 DATA DIVISION.
000055 SCREEN SECTION.
000056 01 在庫マスタ細目.
        05 LINE 3 COLUMN 10 VALUE '処理区分
000057
        05 LINE 3 COLUMN 24 PIC X(1) TO T1-処理区分.
000058
        05 LINE 4 COLUMN 10 VALUE '商品コード: ____'.
000059
        05 LINE 4 COLUMN 24 PIC X(6) TO T1-商品コード.
000060
        05 LINE 5 COLUMN 10 VALUE '商品名
                                         :
000061
        05 LINE 5 COLUMN 24 PIC X(30) TO T1 一商品名.
000062
        05 LINE 6 COLUMN 10 VALUE '現在庫量 :___
000063
        05 LINE 6 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-現在庫量.
000064
        05 LINE 7 COLUMN 10 VALUE '引当量
000065
        05 LINE 7 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-引当量.
000066
         05 LINE 8 COLUMN 10 VALUE '発注点
000067
        05 LINE 8 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-発注点.
000068
         05 LINE 9 COLUMN 10 VALUE '基準在庫量 :___
000069
         05 LINE 9 COLUMN 24 PIC 9(7) TO T1-基準在庫量.
000070
         05 LINE 10 COLUMN 10 VALUE '仕入先コード: ___'.
000071
         05 LINE 10 COLUMN 24 PIC X(5) TO T1-仕入先コード.
000072
         05 LINE 11 COLUMN 40 VALUE '終了
000073
         05 LINE 11 COLUMN 24 PIC X(1) TO 終了フラグ.
000074
000075 PROCEDURE DIVISION.
         DISPLAY 在庫マスタ細目.
000076
         ACCEPT 在庫マスタ細目.
000077
         EXIT METHOD.
000078
000079 END METHOD. 'displayScreen'.
000080 END OBJECT.
000081 END CLASS 在庫マスタ修正 view.
```

### 図 43

#### 8.制御クラス(最終プログラム)

```
ファイル名:ZMCN.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 CLASS-ID. 在庫マク修正 controller INHERITS CBL-BASE.
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 CONFIGURATION SECTION.
000005 REPOSITORY.
000006
       CLASS CBL-BASE.
       CLASS 在庫マスタ修正 view IS 'ZMVI'.
000007
000008
       CLASS 在庫マスタ修正 model IS 'ZMMD'.
000009
000010 IDENTIFICATION DIVISION.
000011 CLASS-OBJECT.
000012 PROCEDURE DIVISION.
000014* クラス・メソッド
000016 IDENTIFICATION DIVISION.
000017 METHOD-ID. 'create'.
000019 DATA DIVISION.
000020 LINKAGE SECTION.
000021 01 L-在庫マスタ修正 view OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 view ONLY.
000022 WORKING-STORAGE SECTION.
000023 01 W-在庫マスタ修正 controller OBJECT REFERENCE SELF.
000024 PROCEDURE DIVISION USING L-在庫マスタ修正 view.
      INVOKE SELF 'CBL-NEW'
           RETURNING W-在庫マスタ修正 controller.
000026
000027
       SET O一在庫マスタ修正 view OF W-在庫マスタ修正 controller
       TO Lー在庫マスタ修正 view.
000028
000029
       INVOKE 在庫マスタ修正 model 'create'
           USING O-在庫マスタ修正 view OF W-在庫マスタ修正 controller
000030
000031
         RETURNING O-在庫マスタ修正 model OF W-在庫マスタ修正 controller.
       INVOKE Wー在庫マスタ修正 controller 'uiMain'.
000032
000033
       EXIT METHOD.
000034 END METHOD 'create'.
000035 END CLASS-OBJECT.
000036
000037 IDENTIFICATION DIVISION.
000038 OBJECT.
000039 DATA DIVISION.
000041* インスタンス変数
000043 WORKING-STORAGE SECTION.
000044 01 O-在庫マスタ修正 controller.
       05 O-在庫マスタ修正 view OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 view ONLY PROPERTY.
000045
       05 O-在庫マスタ修正 model OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 model ONLY PROPERTY.
000046
000047
000048 PROCEDURE DIVISION.
000050* インスタンス・メソッド
← (2-4)
000052 IDENTIFICATION DIVISION.
000053 METHOD-ID. 'uiMain'.
000055 PROCEDURE DIVISION.
000056
       PERFORM UNTIL (終了フラグ OF O-在庫マスタ修正 view = '1')
         INVOKE O-在庫マスタ修正 view 'displayScreen'
000057
         INVOKE O-在庫マスタ修正 model 'changeModel'
000058
000059
       END-PERFORM.
000060
      EXIT METHOD.
000061 END METHOD 'uiMain'.
000062 END OBJECT.
                            ←(2-1)
000063 END CLASS 在庫マスタ修正 controller.
```

#### 図 44

#### 9.モデルクラス(最終プログラム)

```
ファイル名: ZMMD.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 CLASS-ID. 在庫マスタ修正 model INHERITS CBL-BASE. ← (2-1)
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 CONFIGURATION SECTION.
000005 REPOSITORY.
000006
       CLASS CBL-BASE.
       CLASS 在庫マスタ修正 view IS 'ZMVI'.
000007
       CLASS 在庫マスタ修正 session IS 'ZMSS'.
800000
000009
000010 IDENTIFICATION DIVISION.
000011 CLASS-OBJECT.
000012 PROCEDURE DIVISION.
000014* クラス・メソッド
000016 IDENTIFICATION DIVISION.
000017 METHOD-ID. 'create'.
000019 DATA DIVISION.
000020 LINKAGE SECTION.
000021 01 L-在庫マスタ修正 view OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 view ONLY.
000022 01 L-在庫マスタ修正 model OBJECT REFERENCE SELF.
000023 WORKING-STORAGE SECTION.
000024 01 Wー在庫マスタ修正 model OBJECT REFERENCE SELF.
000025
000026 PROCEDURE DIVISION USING L-在庫マスタ修正 view
               RETURNING L-在庫マスタ修正 model.
000027
        INVOKE SELF 'CBL-NEW'
000028
            RETURNING Wー在庫マスタ修正 model.
000029
        SET O-在庫マスタ修正 view OF W-在庫マスタ修正 model
000030
        TO L-在庫マスタ修正 view.
000031
        SET L-在庫マスタ修正 model TO W-在庫マスタ修正 model.
000032
        EXIT METHOD.
000033
000034 END METHOD 'create'.
000035 END CLASS-OBJECT.
000036
000037 IDENTIFICATION DIVISION.
000038 OBJECT.
000039 DATA DIVISION.
000040************************
000041* インスタンス変数
000043 WORKING-STORAGE SECTION.
                                    \leftarrow (2-2)
000044 01 T1-在庫マスタ修正レコード.
        05 T1-処理区分
                       PIC X(1).
000045
        05 T1-商品コード PIC X(6).
000046
000047
        05 T1-商品名
                       PIC X(30).
       05 T1-現在庫量
                        PIC 9(7).
000048
       05 T1-引当量
                        PIC 9(7).
000049
000050
       05 T1-発注点
                        PIC 9(7).
        05 T1-基準在庫量 PIC 9(7).
000051
        05 T1-仕入先コード PIC X(5).
000052
                         OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 view
000053 01 O-在庫マスタ修正 view
000054 01 O-在庫マスタ修正 session OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 session ONLY.
000055
```


:

### 図 45

#### (9.モデルクラスの続き)

```
000056 PROCEDURE DIVISION.
000058* インスタンス・メソッド
000060 IDENTIFICATION DIVISION.
000061 METHOD-ID. 'changeModel'.
000063 PROCEDURE DIVISION.
                                          ← (2-5)
000064 主処理.
       PERFORM 在庫マスタ入力処理.
000065
000066
       PERFORM 変換処理コントロール.
000067
       EXIT METHOD.
000068*****************************
                                          ← (2-6)
000069 変換処理コントロール.
000070
       PERFORM 変換処理.
000071
       PERFORM 在庫マスタ入力処理.
000072*********************
000073 在庫マスタ入力処理.
      INVOKE SELF 'moveFromView'.
000074
000075*****************************
000076 変換処理.
                                           - (2-8)
000077
       IF (T1-現在庫量 IS NUMERIC) AND
000078
         (T1-引当量 IS NUMERIC)
000079
         THEN
           PERFORM チェック済み在庫マスタ修正出力処理
080000
000081
       END-IF.
000082*******************
                                         「← (2-9)
000083 チェック済み在庫マスタ修正出力処理.
000084
       INVOKE 在庫マスタ修正 session 'create'
000085
           RETURNING O-在庫マスタ修正 session.
       INVOKE O-在庫マスタ修正 session 'checkTransaction'
000086
           USING T1-在庫マスタ修正レコード.
000087
000088 END METHOD 'changeModel'.
000089
000091 IDENTIFICATION DIVISION.
000092 METHOD-ID. 'moveFromView'.
000094 PROCEDURE DIVISION.
       MOVE T1-処理区分
                       OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-処理区分.
000095
       MOVE T1-商品コード
                      OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-商品コード.
000096
       MOVE T1-商品名
                       OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-商品名.
000097
       MOVE T1-現在庫量
                       OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-現在庫量.
000098
                       OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-引当量.
000099
       MOVE T1-引当量
                       OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-発注点.
       MOVE T1-発注点
000100
       MOVE T1-基準在庫量 OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-基準在庫量.
000101
000102
       MOVE T1-仕入先コード OF O-在庫マスタ修正 view TO T1-仕入先コード.
       EXIT METHOD.
000103
000104 END METHOD 'moveFromView'.
000105 END OBJECT.
                          T← (2-1)
000106 END CLASS 在庫マスタ修正 model.
```

46 /69 図 46



47 /69

番号	抽出する要素	変換先の位置	構造,構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
抽出元:	抽出元:FILE,クラス見出し部	第二		
(2-10)	(2.10) クラス名	クラス各	Session クラスの接辞を付加	
		環境部	・Entity クラスの接辞を付加	
		Entity クラスに対するリポ	クラスに対するリポ ・外部名は命名規則に従い Entity	
		ジトリ指定の内部名	クラスのファイル名を挿入	
		クラス終わり見出し	Session クラスの接辞を付加	
推出元:	FILE, マッチング	ず新シンド → 変換先:Session	抽出元:FILE, マッチング更新メソッド → 変換先:Session, インスタンス・メソッド, トランザクンコンチェック・メソッド	チェック・メソッド
(2-13)	トランザク	(2-13) トランザク データ部→LINKAGE 節		
	ション・フロ			
	<u>1</u>			
		手続き部見出し	レコード名のみ挿入	

番号	相出する要素	変換先の位置	構造, 構文上の変換	この抽出・変換の理由づけ
抽出元	抽出元:FILE, クラス見出し部	し割		
(2-10)	(2-10) クラス名	クラス名	Entity クラスの接辞を付加	
		クラス終わり見出し	11	
抽出元	抽出元:FILE,環境部			
(2-11)	778.771	マスタ・ファイ インスタンスの環境部	1\$L	
	100 SELECT			
	文			
抽出元	抽出元:FILE, クラス変数	2		8
(2-12)	マスタ・レコー	インスタンス変数		
	ドの定義			
抽出元	抽出元:FILE, マッチング更新メソッド →	1 1	変換先:Entity, インスタンス・メソッド, マッチング更新メソッド	<i>と</i> シッド
(2-14,	マッチング更新メ	(2-14, マッチング更新メンッド)は、抽出してそのまま挿入		

### 図 49

#### 10.セッションクラス(最終プログラム)

ファイル名: ZMSS.CBL 000001 IDENTIFICATION DIVISION. 000002 CLASS-ID. 在庫マスタ修正 session INHERITS CBL-BASE. ← (2-10) 000003 ENVIRONMENT DIVISION. 000004 CONFIGURATION SECTION. 000005 REPOSITORY. 000006 CLASS CBL-BASE. 000007 000009 IDENTIFICATION DIVISION. 000010 CLASS-OBJECT. 000011 PROCEDURE DIVISION. 000013\* クラス・メソッド 000015 IDENTIFICATION DIVISION. 000016 METHOD-ID. 'create'. 000017 DATA DIVISION. 000018 LINKAGE SECTION. 000019 01 L-在庫マスタ修正 session OBJECT REFERENCE SELF. 000020 WORKING-STORAGE SECTION. 000021 01 Wー在庫マスタ修正 session OBJECT REFERENCE SELF. 000022 PROCEDURE DIVISION RETURNING L-在庫マスタ修正 session. 000023 INVOKE SELF 'CBL-NEW' 000024 RETURNING W-在庫マスタ修正 session. 000025 INVOKE 在庫マスタ修正 entity 'create' RETURNING O一在庫マスタ修正 entity OF W一在庫マスタ修正 session. 000026 SET L-在庫マスタ修正 session TO W-在庫マスタ修正 session. 000027 000028 EXIT METHOD. 000029 END METHOD 'create'. 000030 END CLASS-OBJECT. 000031 000032 IDENTIFICATION DIVISION. 000033 OBIECT. 000034 DATA DIVISION. 000036\* インスタンス変数 000038 WORKING-STORAGE SECTION. 000039 01 O-在庫マスタ修正 entity OBJECT REFERENCE 在庫マスタ修正 entity ONLY. 000040

:

#### 図 50

#### (10.セッションクラスの続き)

```
000041 PROCEDURE DIVISION.
000043* インスタンス・メソッド
000045 IDENTIFICATION DIVISION.
000046 METHOD-ID. 'checkTransaction'.
000047 DATA DIVISION.
000048 LINKAGE SECTION.
                                    \leftarrow (2-13)
000049 01 T1-在庫マスタ修正レコード.
000050
        05 T1-処理区分 PIC X(1).
          88 T1-追加 VALUE '1'.
000051
000052
          88 T1-更新 VALUE '2'.
          88 T1-削除 VALUE '9'.
000053
        05 T1-商品コード PIC X(6).
000054
000055
        05 T1-商品名
                       PIC X(30).
000056
       05 T1-現在庫量
                       PIC 9(7).
       05 T1-引当量
000057
                       PIC 9(7).
000058
       05 T1-発注点
                       PIC 9(7).
000059
       05 T1-基準在庫量 PIC 9(7).
       05 T1-仕入先コード PIC X(5).
000060
000061 WORKING-STORAGE SECTION.
000062 01 Wーファイルエラーフラグ PIC X(1).
000063
       88 レコードあり VALUE '1'.
        88 レコードなし VALUE '0'.
000064
000065
INVOKE O-在庫マスタ修正 entity 'recordExists'
000067
            RETURNING Wーファイルエラーフラグ.
000068
000069
        EVALUATE T1-処理区分
          WHEN T1-追加
000070
000071
              IF レコードなし
                THEN
000072
                   INVOKE O-在庫マスタ修正 entity 'updateRecord'
000073
                       USING T1-在庫マスタ修正レコード
000074
000075
              END-IF
          WHEN T1-更新 T1-削除
000076
              IF レコードあり
000077
                THEN
000078
                   INVOKE O一在庫マスタ修正 entity 'updateRecord'
000079
                       USING T1-在庫マスタ修正レコード
080000
000081
              END-IF
        END-EVALUATE.
000082
        EXIT METHOD.
000083
000084 END METHOD 'checkTransaction'.
000085 END OBJECT.
                               T← (2-10)
000086 END CLASS 在庫マスタ修正 session.
```

### 図 51

#### 11.エンティティクラス(最終プログラム)

```
ファイル名: ZMEN.CBL
000001 IDENTIFICATION DIVISION.
000002 CLASS-ID. 在庫マスタ修正 entity INHERITS CBL-BASE. T←(2-10)
000003 ENVIRONMENT DIVISION.
000004 CONFIGURATION SECTION.
000005 REPOSITORY.
000006
        CLASS CBL-BASE.
000007
000008 IDENTIFICATION DIVISION.
000009 CLASS-OBJECT.
000010 PROCEDURE DIVISION.
000011******************************
000012* クラス・メソッド
000014 IDENTIFICATION DIVISION.
000015 METHOD-ID. 'create'.
000016 DATA DIVISION.
000017 LINKAGE SECTION.
000018 01 L-在庫マスタ修正 entity OBJECT REFERENCE SELF.
000019 WORKING-STORAGE SECTION.
000020 01 W-在庫マスタ修正 entity OBJECT REFERENCE SELF.
000021 PROCEDURE DIVISION RETURNING L-在庫マスタ修正 entity.
        INVOKE SELF 'CBL-NEW'
000022
              RETURNING Wー在庫マスタ修正 entity.
000023
         SET L-在庫マスタ修正 entity TO W-在庫マスタ修正 entity.
000024
        EXIT METHOD.
000025
000026 END METHOD 'create'.
000027 END CLASS-OBJECT.
000028
000029 IDENTIFICATION DIVISION.
000030 OBJECT.
000031 ENVIRONMENT DIVISION.
000032 INPUT-OUTPUT SECTION.
000033 FILE-CONTROL.
         SELECT M1-在庫マスタファイル
000034
              ASSIGN TO "SYS030-DA-DK-I"
000035
              ORGANIZATION INDEXED
000036
              ACCESS RANDOM
000037
              RECORD KEY M1-商品コード.
000038
000039 DATA DIVISION.
000040*****************************
000041* インスタンス変数
000042*****************************
000043 FILE SECTION.
000044 FD M1-在庫マスタファイル.
                                       [← (2-12)
000045 01 M1-在庫マスタレコード.
         05 M1-商品コード PIC X(6).
000046
         05 M1-商品名
                          PIC X(30).
000047
                           PIC S9(7).
000048
         05 M1-現在庫量
                           PIC S9(7).
000049
         05 M1-引当量
                           PIC S9(7).
000050
         05 M1-発注点
         05 M1-基準在庫量 PIC S9(7).
000051
000052
         05 M1-仕入先コード PIC X(5).
000053
```


```
(11.エンティティクラスの 続き(1))
000054 PROCEDURE DIVISION.
000055**
000058 IDENTIFICATION DIVISION.
000059 METHOD ID. 'recordExists'
000061 DATA DIVISION.
000062 LINKAGE SECTION.
000063 01 L-商品コード PIC X(6).
000064 01 L-ファイルエラーフラグ PIC X(1).
000065 88 レコードあり VALUE '1'.
000066 88 レコードなし VALUE '0'.
000067 PROCEDURE DIVISION USING L - 商品コード
000068
                   RETURNING L-ファイルエラーフラグ
         OPEN INPUT M1-在庫マスタファイル
MOVE L-商品コード TO M1-商品コード.
000069
000070
000071
          READ M1-在庫マスタファイル
000072
             INVALID
000073
                 SET レコードなし TO TRUE
              NOT INVALID
000074
000075
                 SET レコードあり TO TRUE
000076
          END-READ.
         EXIT METHOD.
000077
000078 END METHOD 'recordExists'.
000079
[← (2·14)
000081 IDENTIFICATION DIVISION.
000082 METHOD ID. 'updateRecord'.
000083*****
000084 DATA DIVISION.
000085 LINKAGE SECTION.
000086 01 T1~在庫マスタ修正レコード
          05 T1-処理区分
                           PIC X(1).
             88 T1-追加 VALUE '1'.
88 T1-更新 VALUE '2'.
000088
000089
            88 T1-削除 VALUE '9'.
T1-商品コード PIC X(6
000090
000091
          05
                           PIC X(6).
          05 T1-商品名
000092
                            PIC X(30).
            T1 - 現在庫量
T1 - 引当量
000093
          0.5
                            PIC 9(7).
                            PIC 9(7).
000094
          05
             T1 - 発注点
T1 - 基準在庫量
000095
                            PIC 9(7).
          0.5
000096
          05
                            PIC 9(7).
000097
            T1- 仕入 先コード PIC X(5).
000098
000099 WORKING STORAGE SECTION.
000100 01 作業領域.
          05 Wートランザクションキー PIC X(6) VALUE LOW·VALUE.
05 Wーマスタキー PIC X(6).
000101
000102
000103 01
          フラグ.
          05 ファイル終了フラグ1 PIC X VALUE '0'.
000104
          05 ファイル終了フラグ2 PIC X VALUE '0'.
000105
000106
          05 処理終了フラグ PIC X VALUE '0'.
000107
000108 PROCEDURE DIVISION USING T1-在庫マスタ修正レコード.
000109 主処理.
          OPEN I·O M1-在庫マスタファイル
000110
         PERFORM 在庫マスタ修正入力処理.
PERFORM 旧在庫マスタ入力処理.
PERFORM 更新コントロール処理.
000111
000112
000113
000114
          CLOSE M1-在庫マスタファイル
000115
          EXIT METHOD.
000116****
000117 更新コントロール処理.
         IF (W-トランザクションキー = W-マスタキー)
000118
             THEN
000119
                PERFORM 合致処理
000120
000121
             ELSE
000122
                PERFORM トランザクション処理
000123
          END·IF.
```

### 図 53


#### (11.エンティティクラスの続き(2))


```
000125****
000126 合致処理.
                                                            うづき)
        IF (W-トランザクションキー = HIGH-VALUE)
000127
000128
           THEN
000129
              MOVE '1' TO 処理終了フラグ
000130
           ELSE
000131
              EVALUATE T1-処理区分
000132
                 WHEN T1~更新
000133
                    PERFORM 更新処理
000134
                    PERFORM 新在庫マスタ出力処理
000135
                 WHEN T1-削除
                    PERFORM 削除処理
000136
000137
              END-EVALUATE
000138
        END-IF.
000139*******
000140 トランザクション処理.
        IF T1-追加
000141
000142
          THEN
             PERFORM 追加処理
000143
000144
             PERFORM 追加新在庫マスタ出力処理.
000145
        END-IF.
000146****
                     *****************
000147 更新処理.
        MOVE T1-商品名
000148
                           TO M1-商品名.
000149
        MOVE T1-現在庫量
                          TO M1-現在庫量.
        MOVE T1-引当量
MOVE T1-発注点
000150
                           TO M1-引当量.
000151
                           TO M1-発注点.
        MOVE T1-基準在庫量 TO M1-基準在庫量.
000152
        MOVE T1-仕入先コード TO M1-仕入先コード.
000153
000154*****************************
000155 追加処理.
000156
        MOVE T1ー商品コード
                          TO M1-商品コード.
        MOVE T1-商品名
MOVE T1-現在庫量
000157
                           TO M1-商品名.
                           TO M1-現在庫量.
000158
000159
        MOVE T1-引当量
                          TO M1-引当量.
000160
        MOVE T1-発注点
                           TO M1-発注点.
                          TO M1-基準在庫量.
000161
        MOVE T1-基準在庫量
        MOVE T1-仕入先コード TO M1-仕入先コード.
000162
000163***********************
000164 追加新在庫マスタ出力処理.
        WRITE M1-在庫マスタレコード
000165
000166
           INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ.
000167************************
000168 新在庫マスタ出力処理.
        REWRITE M1-在庫マスタレコード
           INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ.
000170
000171************************
000172 削除処理,
        DELETE M1-在庫マスタレコード
000173
000174
           INVALID MOVE '1' TO 処理終了フラグ.
000175***************
000176 在庫マスタ修正入力処理.
000177
        MOVE T1-商品コード
         TO W-トランザクションキー M1-商品コード
000178
000179************
000180 旧在庫マスタ入力処理.
000181
        READ M1-在庫マスタファイル
           INVALID MOVE '1' TO ファイル終了フラグ2.
000182
        IF (ファイル終了フラグ2 = '1')
000183
000184
           THEN
              MOVE HIGH-VALUE TO Wーマスタキー
000185
000186
              MOVE M1-商品コード TO W-マスタキー
000187
000188
        END-IF.
000189 END METHOD 'updateRecord'.
000190 END OBJECT.
                               T← (2-10)
000191 END CLASS 在庫マスタ修正 entity.
```

54 /69 図 54




55 /69 図 55






<sup>57</sup>∕69 ⊠57



• • •

58/69 図 58



59/69 図59





図60



60/69 図61





図62



61/69 図63







図64




# 62/69 図65



901a:変換後の集計・出力プログラム





# 63/69 図67



```
集計・出力プログラム(901)
       *部門小計(条件付処理)
        IF NEW-BUMON NOT = OLD-BUMON OR EOF-FLG = 'オワリ'
           PERFORM BREAK-BUMON-RTN
       END-IF.
 (1)
       *部門小計と店小計(条件付処理)
  現
  行
        IF NEW-TENCD NOT = OLD-TENCD OR EOF-FLG = 'オワリ'
           IF MEI-FLG = '1'
 (901)
              PERFORM BREAK-BUMON-RTN
           END-IF
           PERFORM BREAK-TENCD-RTN
        END-IF.
 (2)
                                  変換後の
                                  集計・出力プログラム(901a)
メソッー件別
       *部門小計と店合計(無条件処理)
        PERFORM BREAK-BUMON-RTN
ドの
       PERFORM BREAK-TENCD-RTN
(901a)
```

64/69 図69






## 65/69 図71

(1) { \*ファイルエンドまでループ処理 PERFORM INIT-RTN. PERFORM F1-READ-RTN. PERFORM MAIN-RTN UNTIL EOF-FLG = 'オワリ'. (902) { \*ループ処理なし PERFORM INIT-RTN. PERFORM INIT-RTN. PERFORM MAIN-RTN PERFORM TERM-RTN.

## 図72

(902a)



66/69 図73





図74



67/69 図75






図76



68/69 図77



69/69 図 78

